



MySQL - перенос БД в другой каталог

Опубликовано muff в Чт, 2012-05-17 02:46



В настройках по умолчанию, **MySQL** файлы БД хранятся в каталоге **/var/db/mysql**. Но иногда бывают ситуации, когда необходимо изменить каталог хранения баз данных. Переносить будем в каталог **/usr/mysql**.

Итак, проверим текущее место хранения файлов баз данных:

```
mysql> show variables like 'datadir';
+-----+-----+ Variable_name | Value | +-----+
+-----+-----+ datadir      | /var/db/mysql/ | +-----+
|+-----+-----+1 row in set (0.00 sec)
```

Начнем процедуру переноса. Для начала остановим **MySQL**-сервер:

```
# sh /usr/local/etc/rc.d/mysql-server stop
```

После этого скопируем базы данных и установим владельцем каталогов и файлов пользователя **mysql**:

```
# cp -R /var/db/mysql /usr/mysql
# chown -R mysql:mysql /usr/mysql
```

Добавим в **rc.conf** опцию, которая указывает каталог хранения баз данных **MySQL**:

```
# echo 'mysql_dbdir="/usr/mysql"' >> /etc/rc.conf
```

После этого дадим команду на запуск **MySQL**-сервера:

```
# sh /usr/local/etc/rc.d/mysql-server start
```

Проверяем текущее значение переменной **datadir**:

```
mysql> show variables like 'datadir';
+-----+-----+ Variable_name | Value | +-----+
+-----+-----+ datadir      | /usr/mysql/ | +-----+
|+-----+-----+1 row in set (0.01 sec)
```



После этого можно выполнить зачистку и удалить каталог **/var/db/mysql**:

```
# rm -R /var/db/mysql
```

Источник (получено 2026-02-12 06:49):

<http://muff.kiev.ua/content/mysql-perenos-bd-v-drugoi-katalog>